光をもっと、あなたのそばに。

K-OPTI.COM

# ビジネスモバイル
# Wi-Fi スポット
# 設定ガイド

【Android 搭載端末】

ビジネスモバイル

eoモバイル MOBILE INTERNET

# はじめにお読みください

『ビジネスモバイル Wi-Fiスポット』は、(株)ケイ・オプティコムが提供する公衆無線LANを利用した超高速インターネット接続サービスです。大学構内に設置されたアクセスポイントはもちろん、関西一円に展開する『eoモバイル Wi-Fiスポット』※1のアクセスポイントでもインターネットがご利用いただけます。※2

アクセスポイントへの接続や弊社指定の接続ツールをご利用される際には、各表示画面に「eo」が表示されることがございます。『eoモバイル Wi-Fiスポット』とは商品が異なることをご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、各表示画面の「eoID・パスワード」につきましては所属の大学様より配付されます「認証ID・パスワード」※3をご使用ください。

(※1)『eoモバイル Wi-Fiスポット』は、(株)ケイ・オプティコムが個人向けに提供するインターネット接続サービスです。

(※2)最新のサービス提供エリアについては、以下のURLよりご確認いただけます。
http://eonet.jp/eomobile/wifi/area/

(※3)配付されます「認証ID・パスワード」では、弊社が提供するマイポータルや各種コンテンツサービスなどはご利用いただけません。

当サービスのご利用に関するご質問などは、所属の大学様で指定されております窓口へお問い合わせください。

# Android 搭載端末の設定

Android搭載端末の設定方法についてご説明します。
インターネットの接続には「Wi-Fiスポット接続ツール」を利用します。「Wi-Fiスポット接続ツール」のダウンロードと設定は、ビジネスモバイル Wi-Fiスポットのエリア外でも行えます。

※画面は、Android 2.3 を元にしています。

※Wi-Fiスポット接続ツールを利用せずにビジネスモバイル Wi-Fiスポットへ接続する場合は、6 ページをご覧ください。

## Wi-Fiスポット接続ツールの利用方法

「Wi-Fiスポット接続ツール」は、ビジネスモバイル Wi-Fiスポットへの接続を簡単に行うためのプログラムです。
「Wi-Fiスポット接続ツール」は、「Androidマーケット」よりダウンロードできます。

**1**

ホーム画面（デスクトップ画面）を表示させます。「アプリケーションボタン」や「メインメニューキー」などをタップして、アプリケーション（プログラム）の一覧を表示させます。

ヒント 操作方法は機種によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご覧ください。

**2**

画面をスクロールし、「マーケット」をタップします。

チェック 「Androidマーケット」のご利用には「Googleアカウント」が必要です。ここで「Googleアカウントのセットアップ」画面が表示された場合は、アカウントの設定を行ってください。

**3**

「🔍」をタップします。

4

入力欄に「eo」と入力します。
「実行」や検索のアイコンをタップします。

5

検索結果の一覧から、「eoモバイル Wi-Fiスポット接続ツール」をタップします。
表示された画面から「インストール」をタップし、ダウンロードを行ってください。

6




ホーム画面（デスクトップ画面）を表示させます。画面の何も表示されていない部分を、長くタッチします。

7




「ウィジェット」をタップします。

8

「Wi-Fiスポット接続ツール」をタップします。

9

「eoID」をタップします。

10




eoID欄に「認証ID」を半角英数字で入力ください。
入力後、「OK」をタップします。

11




「eoIDパスワード」をタップします。

12

eoIDパスワード欄に「パスワード」を半角英数字で入力ください。
入力後、「OK」をタップします。

13




「設定完了」をタップします。

14

ビジネスモバイル Wi-Fiスポットのエリア内に入ると、保存された設定で自動的に接続が開始されます。

「接続状態」に「」が表示されていることを確認します。
「ブラウザ」をタップして、ホームページが表示されることを確認してください。
これでインターネットへの接続は完了です。

## 次回以降インターネットへ接続するには？

1

ビジネスモバイル Wi-Fiスポットのエリア内に入ると、保存された設定で自動的に接続が開始されます。

「接続状態」に「」が表示されていることを確認します。
「ブラウザ」をタップして、ホームページが表示されることを確認してください。
これでインターネットへの接続は完了です。

### こんなときは？ 自動的に接続が開始されない

自動的に接続が開始されない場合は、「接続」をタップしてください。

### ヒント バイブレーション通知機能の ON/OFFについて




「Wi-Fiスポット接続ツール」をご利用いただくと、アクセスポイント接続時とログイン・ログオフ時に、バイブレーションでお知らせします。
バイブレーション通知機能の ON/OFFは、「Wi-Fiスポット接続ツール」の「設定」→「eoモバイル Wi-Fiスポット」をクリックした画面で行います。

## Wi-Fiスポット接続ツールを利用せずに接続する方法

ここでは「Wi-Fiスポット接続ツール」を利用せずにビジネスモバイル Wi-Fiスポットに接続する方法をご説明します。

**1**

本体の「メニュー」ボタンを押して、「設定」をタップします。

ヒント 操作方法は機種によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご覧ください。

**2**




「無線とネットワーク」をタップします。

**3**

補足 既に「Wi-Fi」がONになっている場合は、手順3の操作は必要ありません。手順4に進んでください。

「Wi-Fi」をタップしてチェックを入れます。

**4**

「Wi-Fi設定」をタップします。

**5**




「eo_WPA2/AES」をタップします。

チェック ご利用のスポットによっては、高セキュリティの無線接続に対応していない場合があります。一覧に「eo_WPA2/AES」が表示されない場合は、「eo」をクリックしてください。

**6**




「TF2221129rstf」と入力して、「接続」をタップします。

※アルファベットには大文字と小文字の区別があります。「TF」は大文字で入力してください。

7

「eo_WPA2/AESに接続されました」と表示されれば、設定は完了です。

## インターネットへ接続する

1

「ホーム」ボタンを押して、「ブラウザ」をタップします。

2

自動的にログイン画面が表示されます。
「eoID（認証ID）」と「パスワード」を半角英数字でそれぞれ入力ください。
入力後、「ログイン」をタップします。

3

eoモバイルのポータル画面が表示されることを確認します。
これでインターネットへの接続は完了です。

BUSINESS
Optical Fiber Networking Services

# ビジネスモバイル

株式会社 ケイ・オプティコム 関西電力グループ
本　　社　〒530-6116 大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル
東京支社　〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目7番4号 CJビル
http://www.k-opti.com/business/

## ご注意

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。本書は、改良のため予告なく変更することがあります。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
Google、Android、Androidマーケットは Google Inc.の登録商標または商標です。
その他本書に記載する会社名、システム名、製品名、および商標は、各社の登録商標です。なお、本文中には TMおよび ®マークは明記しておりません。
本書の記載内容は、平成 23 年 9 月現在のものです。

11.09 Ver1.0